

EXPECTORACIÓN o DESGARRO (PARA 1, 2 ó 3 MUESTRAS)

(Aplicable a los siguientes exámenes: cultivo corriente, tinción de gram, baciloscopía, Cultivo de Koch, Cultivo Fibrosis quística)
(IP-008)

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen llamado **Expectoración** que busca detectar la presencia de agentes infecciosos en las secreciones de sus bronquios. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

En la Unidad de Toma de Muestras de Laboratorio Clínico UC le entregarán el o los frascos (dependiendo del número de muestras) estéril para el depósito de la muestra. En el(los) frasco(s) debe anotar con letra imprenta los siguientes datos: nombre completo, fecha de recolección de la muestra, número de muestra (1, 2 o 3).



El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

Requisitos:

No aplica

Recolección de la muestra:

- Si se le ha solicitado más de una muestra, tomarlas en días consecutivos (1 muestra diaria)
- Enjuague repetidamente la boca con agua de la llave para eliminar restos de comida y microorganismos.
- Después de un esfuerzo de tos, expectore, eliminando por lo menos 5 a 10 ml (2 cucharadas) de secreciones bronquiales (desgarro) en el frasco que se le ha entregado.
- El aspecto de la muestra debe ser mucosa o purulenta (**no saliva**) y sin restos de alimentos.

Traslado de la muestra:

- Una vez tomada la muestra, lleve de inmediato el frasco en una bolsa a la Unidad de Toma de Muestras.
- **Si examen indicado es Baciloscopía o Cultivo de Koch, debe mantener la muestra protegida de la luz y trasladar refrigerada.**
- Entregue la muestra en la unidad **antes de las _____ horas de Lunes a Viernes y antes de las _____ hrs. los Sábados.**

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de enfermería de la Unidad de Toma de Muestras o llámenos a la Central de Información de Exámenes al **226767000**



BACILOSCOPIA EN ORINA (PARA 1 o MAS MUESTRAS)

(IP-033)

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen llamado Examen **Baciloscopía en Orina**, es una prueba en la que usted debe recolectar muestra de orina. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

En la Unidad de Toma de Muestras de Laboratorios Clínicos UC le entregarán 1 o más frascos limpios y secos. En el frasco debe anotar con letra imprenta los datos solicitados: nombre completo, fecha de recolección de la muestra.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.



Requisitos:

Es necesario que la muestra corresponda a la primera orina de la mañana (una muestra por cada día)

Realice un aseo del área genital previo a iniciar la recolección de la orina.

Recolección de la(s) muestra(s):

- Al orinar elimine el primer chorro y el segundo deposítelo en el frasco estéril de tapa roja, entregado por el personal de la Unidad de Toma de Muestras. La cantidad de orina debe ser mínimo 50 cc (frasco lleno).
- Recuerde que el frasco es estéril, por lo tanto, debe tener precaución de no tocar directamente la tapa ni el frasco por su borde interior, evitará que este se contamine.
- Cierre cuidadosamente el frasco para prevenir derrames.

Traslado de la muestra:

- Proteja el frasco de la luz, envolviéndolo en papel de aluminio completamente.
- Transporte refrigerado hacia la Unidad de Toma de Muestras, **de Lunes a Viernes antes de las 13:00 Hrs.**

NOTA

Si el médico especifica el número de muestras se debe respetar la cantidad solicitada, en caso de no existir tal especificación solicitar 6 baciloscopias.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de enfermería de la Unidad de Toma de Muestras o llámenos a la Central telefónica al

226767000